

1 PCブラウザ

#### 点検記録表関連の登録データ(測定項目/体制/アラートの設定など)の削除・変更時の改 一部の操作により、点検記録表(記録用)/点検記録表(閲覧用)で 閲覧できなくなっていた過去値を、メニューに点検記録表(過去)を新設して閲覧できるように しました。またその際にアラート履歴が閲覧できなくなるバグを修正しました。

- 2 PCブラウザ 画面左のグローバルメニューを折りたためるように(隠せるように)改善 画面領域を広げて、操作(閲覧)が可能なUIを追加しました。
- 3 PCブラウザ

#### 点検記録表ー数値入力セルの 👙を常時表示させるように改善

ー部ブラウザで、マウスオーバー時のみ、: が表示されており、誤操作の原因となっておりましたが、 常時表示させるようにしました。

4 PCブラウザ 日々の運用ー水質検査記録の登録改善

登録項目の表示を修正して、登録UIを改善しました。





- 1 点検記録表関連の登録データ(測定項目/体制/アラートの設定など)の削除・ 変更を行うと、点検記録表の過去の値(P3表1)及び 過去のアラート履歴(P3表2)が閲覧できなくなることに対する改善。
   登録データの削除・変更しても、過去値/アラート履歴を見られるようにしました。
- ▶ 点検記録表(記録用/閲覧用)で閲覧できなくなった過去値を閲覧する場合
  - A【点検記録表(過去)ですべての過去値を閲覧する。】
     『ブラウザ内マニュアル

     ①を押してください。
     日々の運用 P36~P37参照』

	Ⅲ 点検記録表	点検記録表(過	点検記録表(過去)			表示期間 10/01 00:00 ~ 10/09 23:50 変更						
۹	点検記録表(記録用)											
0	点検記録表(閲覧用)	測定項目	3 パルス値	女子アトラクション風呂 パルス値 塩素濃度 浴槽温度		女子水風呂 パルス値 塩素濃度 浴槽温度		女子炭酸泉           パルス値         塩素濃度         浴槽温度				
	1 点検記録表(過去)	10/01(日) 01	1:00 35 spm	0.9 ppm	40.2 ℃	15 spm	0.7 ppm	15.9℃	22 spm	0.9 ppm	37.5 ℃	
P.	アラート一覧	05	5:00 35 spm	0.8 ppm	404.0 ℃	15 spm	0.6 ppm	16.1℃	22 spm	1.2 ppm	36.8 ℃	
-		10/01(日) 09	<b>35</b> spm	0.8 ppm	40.3 ℃	15 spm	0.7 ppm	15.6 ℃	22 spm	0.8 ppm	36.8 °C	
ŧ		13	3:00 35 spm	0.7 ppm	2 40.2 ℃	15 spm	0.7 ppm	16.2 ℃	22 spm	0.9 ppm	37.1 ℃	
	≣ アクションリスト	17	<b>7:00</b> 40 spm	0.3 ppm 🖹	40.7 ℃	15 spm	0.6 ppm	16.6 °C	22 spm	0.9 ppm	37.0 ℃	
OS.	■ 報告書	21	1:00 35 spm	0.7 ppm	40.6 ℃	15 spm	0.6 ppm	16.1℃	22 spm	1.1 ppm	36.8 ℃	
	<ul> <li>✓ 衛生管理記録</li> <li>▲ 水質検査記録</li> <li>ゲ メンテナンス記録</li> <li>▲ 店舗・設備情報</li> <li>▲ 運営レポート</li> <li>■ 取引先・担当者</li> <li>ご データフォルダ</li> </ul>	※測定項目の 点検記録 に並びます ※②はメモ/ 測定値が記録 記録した内容	D並び順は 表(過去) す。 「写真が登録 <b>禄の詳細カ</b>	点検記 ではカラ 禄されて <b>ふちれて</b>	禄表(記 ≓ゴリー: いるセル を押すと ます。編	録用)/. 名順(同 を示し 、 <b>下記で</b>	点検記録 「ーカテニ ています のダイフ きません	表(閲 ゴリーの 。 アログか い。	覧用)と 場合は う <b>表示さ</b>	: 異なり 調定項目 <b>れ、</b>	<b>ます。</b> 名順)	

則定結果閲覧		×
測定項目名	塩素濃度	
系統 / 浴槽	浴槽: 女子アトラクション風呂	
測定日時	10/01 (日) 13:00	
発生日時	10/12 (木) 11:40	
測定値	0.7 ppm	
	閉じる	

#### メモ/写真が登録されているセルの場合

測定結果閲覧 >					
測定項目名	塩素濃度				
系統 / 浴槽	浴槽: 女子アトラクション風呂				
測定日時	10/01 (日) 17:00				
発生日時	10/12 (木) 10:41				
測定値	0.3 ppm				
Ξ×	塩素濃度が低めです。パルスを上げました。				
写真					

閉じる



# 表1 従来仕様

新仕様でも※A操作時は点検記録表(記録用)/点検記録表(閲覧用)では過去値を閲覧できません。 点検記録表(過去)で閲覧してください。

	操作(※A)	点検記録表の 過去値が参照 できなくなる	アラートの 履歴が参照 できなくなる
Ì	点検記録表作成により作成した 点検記録表フォーマットの削除	0	0
2	点検記録表に紐づけ(登録)した 測定項目の削除	0	0
3	点検記録表で設定した 測定時刻の削除(変更)	0	
4	点検記録表に紐づけ(登録)した 体制の削除	0	
5	測定項目で作成した 測定項目の削除	0	0
6	体制で作成した 体制の削除	0	
1	体制に設定した稼働曜日の変更	0	

# 表2 従来仕様

	操作	点検記録表の 過去値が参照 できなくなる	アラートの 履歴が参照 できなくなる
8	点検記録表で設定した アラートの削除		Ο



2 点検記録表の入力改善画面左のグローバルメニューを折りたためる(隠せる) ように改善。

画面領域を広げて、操作(閲覧)のUIを改善しました。

※下記画面はHOMEページ (トップページ)左側を表示

- ▶ グローバルメニューを折りたたむ(隠す)場合 B【Aで隠したメニューを開く場合】 ②を押してください。 A 【メニューを折りたたむ(隠す)。】 →メニューが開きます。 ①を押してください。 →メニューが隠れます。 お風 品 きょう 🗈 🚨 Ⅲ 点検記録表 (2) ■ 10月12日 (木) ■ 点検記録表 q □ カレンダー 🗂 カレンダー ■ アクションリスト ■ アクションリスト 本日の予定 本日の予定 報告書 ■ 報告書 ☞ 衛生管理記録 -2 ☞ 衛生管理記録 ▲ 水質検査記録 ▶ メンテナンス記録 ÷ ▲ 水質検査記録 ▶ メンテナンス記録 œ │ / 店舗・設備情報 |∠ 運営レポート ┢ 店舗・設備情報 📰 取引先 · 担当者 ⊳ データフォルダ ▶ 運営レポート □ 取引先・担当者 衛生状態 衛生状態 ▷ データフォルダ ブックマーク ブックマーク 運営会社 利用規約 プライ 運営会社 利用規約 プライバシーボリシ メニューをたたむ
  - C【Bで開いたメニューを閉じる】 Bで開いた画面で③を押してください。 →**メニューが閉じます。**



D【Aで折りたたんだメニューを常に開く】 Bで開いた画面で④を押してください。 →メニューが常に表示されます。



# 3 点検記録表-数値入力セルの ÷ を常時表示させるように改善 \* を常時表示させる事で意図せずに ÷ を押してしまう誤操作を 防ぐようにしました。(図2参照)

## 図1 従来仕様



※ご使用のブラウザにより異なりました。

 $\times$ 

# 図2 新仕様

列一括入力

測定項目		浴槽: 女子アトラクション風呂 <b>塩素濃度</b>	基準価:0.8ppm 0.3以下の場合は 至急社員に運絡
10/12 (木)	09:00	¢ ppm	メモを追加
	13:00	¢ ppm	メモを追加
	17:00	¢ ppm	メモを追加
	21:00	¢ ppm	メモを追加
10/13 (金)	01:00	¢ ppm	メモを追加
	05:00	¢ ppm	メモを追加

キャンセル 保存

新仕様では、常時 ≑ を表示するようにしました。 (行一括入力画面/編集ダイアログ画面でも同様)

※ご使用のブラウザにより異ならないようにしました。



### PCブラウザ

#### 4 日々の運用ー水質検査記録の登録改善

登録項目の表示を修正して、登録UIを改善しました。

水質検査記録登録 🔘				
能導振马				
		※施設で任意にご利用ください		
系統		¢		
35411				
採水日	•	年/月/日 111		
谋水动所名称	•			
核直機関				
ジョブ番号				
acense	Ø	0 - 0-06 (1943) - 5.349 0 - 380 0 - 380 0 - 380 + 1-5.349 0 - 380 0 - 380 0 - 280 0 -	<ol> <li>①検査種別で選択し</li> <li>表示しないようにし</li> </ol>	た内容により入力が不要な項目を ました。
レジオネラ編集社会方法区分		0 COB 0 LOSE 0 DB		
184239	٥	<ul> <li>○ 回路</li> <li>○ 回路 (125-864)</li> <li>○ 28 (125-864)</li> <li>○ 2197-088 (12+72-98)</li> <li>○ 2197-088 (12+72-98)</li> <li>○ 45680</li> <li>○ 45680</li> </ul>		
能的比争区分		□ 実施 ■現状態に死死洗浄を実施した場合にチェックを入れて下さい		
<b>在型成系等实施状况区分</b>		○ 高泉永福美麗第 ○ 二階公論集発展 ○ 優数時代 ○ 米路知し ○ ぐの巻 ※1965を過ぶと言語で調だされます		
◎天 · 内郷区分	•	○ 孫夫 ○ 内場 ○ その格 回話絵を選ぶと自然で開発されます		
進水·水風呂区分	•	○ 漱谷 ○ 粉漆屑 ○ 水現呂 ○ その相 ○活動を過じた間で開発されます		
717L		□ 鉄線泉 □ 入浴剤 □ ジェット・バイブラ類 □ シルク □ 打たせ □ 義雄 ※記録を選ぶと自動で調応されます	E _ \$1383 _ <04	
85.4×891		□ 上水 □ 井水 □ 両年水 □ 満奈 ※活動で調応されます		
装築・かけ流し区分		■ KŠI# OFBR L Intiki, NOREMSLIMTURIZITT		
湯村ファイル		ファイルを選択 選択されていません 米		
その他的自然自然的な				
			ネッンセル 日日	

検査種別で3項目/5項目/

3項目+レジオネラ属菌/5項目+レジオネラ属菌/ その他/を選択した場合に【色度】~【TOC】の 6項目が表示されます。 検査種別でその他を選択の場合は各項目の 「いずれか必須」は表示されません。

#### 🛔 🧗 🗆 未満 色度 UTRHAN [基準価] 浴漉水:なし 原水:5g以下 濁度 UTRMAN [基準值] 浴槽水:5度以下 厚水:2度以下 . PH UTROOM [基準値] 浴禰水:なし 原水:5.8~8.6 大肥美賞 urnea € 個/cm3 (個/mL) [基準値] 浴漉水:1個/cm3 (個/mL) 以下 原水:線出されないこと 過マンガン酸カリウム消費量 UTRMEM \$ mg/L □ 未满 [基準価] 浴槽水:25mg/L以下 即水:10mg/L以下 ‡ mg/L □ 未過 тос UTRIMON [基準值] 浴槽水:8mg/L以下 原水:3mg/L以下

検査種別でレジオネラ属菌

/3項目+レジオネラ属菌/5項目+レジオネラ属菌/ を選択した場合に【レジオネラ検査方法区分】の 項目が表示されます。

レジオネラ属菌検査方法区分	60	○培養
		O LAMP
		〇 拭き取り
		○ その他